


ADR ANALYSIS SOFTWARE – (GS-ADRSoft-02)

- Εύχρηστο, on line εργαλείο ελέγχου ADR δρομολογήσεων
- Έλεγχος ουσιών – έλεγχος συνοδικής νομιμότητας διενεργούμενης μεταφοράς – έλεγχος συμφόρτωσης - οργάνωση δρομολόγησης – καθορισμός ειδικών διατάξεων / απαιτήσεων – έκδοση εγγράφου ADR (Transport of Dangerous Goods Document TDG) σε Ελληνικά και Αγγλικά.
- Διαδικασία απλή σε 2 μόλις βήματα :
 A1. Εισάγεται το UN
 A2. Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών καταχωρήσεων (εφόσον υπάρχουν)
 Το λογισμικό σας εμφανίζει κατευθείαν το σύνολο των πληροφοριών ADR του φορτίου: Κλάση - Ετικέτες κινδύνου, PG, LQ, κατηγορία μεταφοράς και το σύνολο των ειδικών διατάξεων κωδικοποιημένες απλά και αναγνώσιμες με πάτημα επί αυτών!

Πληροφορίες ADR φορτίου

Σημάνσεις συσκευασίας - container



Ειδικές διατάξεις που διέπουν την μεταφορά των επικινδύνων ουσιών

Εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη

Β. Καταχωρείτε τα στοιχεία του φορτίου (μάζα, LQ – EQ ή Marine Pollutant),

Γ. Το λογισμικό με το πάτημα του κουμπιού «Έλεγχος και Συνέχεια» προβαίνει στην ανάλυση του φορτίου και ελέγχει την νομιμότητα, τις εξαιρέσεις και καθορίζει στο χρήστη τις προδιαγραφές της Οδικής μεταφοράς.

- Επαναλαμβάνοντας τα βήματα Α+ Β προσθέτουμε όσες ουσίες επιθυμούμε για την φόρτωση μας και συνθέτοντας το συνοδικό ADR φορτίο, αφήνουμε στο λογισμικό να μας προσδιορίσει αν η μεταφορά είναι επιτρεπόμενη (έλεγχος συμφόρτωσης) ή όχι και προσδιορίζει τις απαιτήσεις αυτής (σήμανση, οδηγό κλπ). Αναλόγως της επικινδυνότητας προσδιορίζονται επ' ακριβώς οι απαιτήσεις.

your business our science

Προδιαγραφές μεταφοράς

Για τη μεταφορά εξετάστε τα ακόλουθα.

Έλεγχος εφαρμογής ADR >1000
κόκκινο εμπίπτει

Μονάδες Επικινδυνότητας: 1400

Πορτοκαλί πινακίδες σχήματος

Κιτ ADR

Άδεια οδηγού ADR

Πιστοποιημένη Συσκευασία (UN: 3480, 1963, 1263)

Έγγραφο Μεταφοράς

Γραπτές Οδηγίες (zip)

Σημάνσεις Συσκευασίας - container

Ειδικές διατάξεις που διέπουν την μεταφορά των επικινδυνών ουσιών

Πρωτεύοντες Κίνδυνοι



Ειδικές διατάξεις

Προβολή ▼

230: Ηλεκτρικά στοιχεία λιθίου και συσσωρευτές μπορούν να μεταφέρονται υπό αυτήν την καταχώριση, εφόσον πληρούν τις διατάξεις 2.2.9.1.7.

310: Οι απαιτήσεις των δοκιμών του υποπληρώματος 38.3, μέρος III του Εγχειριδίου δοκιμών και κριτηρίων, δεν εφαρμόζονται σε σειρές παραγωγής που αποστέλλονται από όχι περισσότερα από 100 στοιχεία ή μπαταρίες ή σε πρωτότυπα προ-παραγωγής στοιχείων ή μπαταριών όταν αυτά τα πρωτότυπα μεταφέρονται για δοκιμή, αν συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας P910 του 4.1.4.1 ή LP905 του 4.1.4.3, ανάλογα με την περίπτωση. Το έγγραφο μεταφοράς θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: «Μεταφορά σύμφωνα με την ειδική διάταξη 310». Καταστραμμένα ή ελαττωματικά στοιχεία, μπαταρίες ή στοιχεία και μπαταρίες που περιλαμβάνονται σε εξοπλισμό θα μεταφέρονται σύμφωνα με την ειδική διάταξη 376 και συσκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας P908 του 4.1.4.1 ή LP904 του 4.1.4.3 όπως ισχύει. Στοιχεία, μπαταρίες ή στοιχεία και μπαταρίες που περιλαμβάνονται σε εξοπλισμό που μεταφέρεται για απόρριψη ή ανάκύκλωση μπορούν να συσκευάζονται σύμφωνα με την ειδική διάταξη 377 και την οδηγία συσκευασίας P909 του 4.1.4.1».

348: Μπαταρίες κατασκευασμένες μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011 θα φέρουν σήμανση της απόδοσης σε βατώρας (Wh) επί του εξωτερικού περιβλήματος.

Γενικά Στοιχεία:

- Το λογισμικό διαχειρίζεται συνολικά την συμφωνία ADR 2021 και τα παραρτήματα της.
- Έχει δυνατότητα ελέγχου όλων των κλάσεων και UN εκτός των κλάσεων 1 και 7 (εκρηκτικά και ραδιενεργά)
- Δουλεύει on line με είσοδο στο site της εταιρίας από κάθε PC tablet ή κινητό για ευελιξία (δεν απαιτεί εγκατάσταση).
- Έχει ελάχιστο κόστος αρχικής εγγραφής (πάγιο και εφάπαξ) και ελάχιστη ετήσια συνδρομή, αναλογική με τις δυνατότητες που ενεργοποιεί κάθε χρήστης (βασική έκδοση = 1 κλάση). Modular extra οι κλάσεις που θέλει να 'εργάζεται' ο κάθε χειριστής με προαιρετική τη λειτουργία αυτόματης έκδοσης εγγράφων

your business our science